



Connecter un Terminal Android à un serveur Windows.



Le vintage rencontre la modernité

Serveur TSE, protocole RDP, qu'est ce que c'est ?

TSE (Terminal Server Edition) : C'était une édition spécifique de Windows Server qui permettait à plusieurs utilisateurs de se connecter simultanément pour exécuter des applications ou utiliser le bureau à distance. Le terme TSE n'est plus utilisé dans les versions récentes de Windows Server, mais la fonctionnalité est toujours présente sous le nom de "Services Bureau à distance" (Remote Desktop Services).

RDP (Remote Desktop Protocol) : C'est le protocole développé par Microsoft qui permet la connexion à distance à un autre ordinateur. RDP est le protocole utilisé pour se connecter à un serveur TSE ou à tout autre ordinateur configuré pour accepter les connexions à distance.

Pour connecter un terminal Android en RDP à un serveur Windows (TSE ou autre serveur compatible Remote Desktop), voici la méthode simple :

- Vous devez **installer une application** compatible avec le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) utilisé par Windows Terminal Server : **Windows App** (officiel et gratuit) . Alternatives populaires (juin 2025) : Remote Desktop 8 RD Client Termius.
- **Ouvrez** l'application compatible RDP (ex. Windows App).
- **Cliquez** sur Ajouter une connexion ou "+".
- **Entrez l'adresse IP ou le nom du serveur TSE**. Assurez-vous d'avoir confiance dans le PC distant avant d'établir la connexion
- **Indiquez le nom d'utilisateur, mot de passe, et domaine si nécessaire**. 1ère connexion ? Une fenêtre de sécurité apparaît vous demandant de vérifier l'identité du serveur ("Le certificat d'authentification à distance émane d'un éditeur inconnu"). Si c'est un serveur interne d'entreprise connu, cochez ". Ne plus me demander pour la connexion à cet ordinateur" et cliquez sur Se connecter.
- **La session Remote Desktop s'ouvre**, vous accédez au bureau du serveur TSE !



Prérequis et conseils

L'appareil Android doit être sur le même réseau que le serveur.

Le réseau doit permettre la connexion (pas de pare-feu bloquant le port 3389 par défaut). Le serveur doit accepter les connexions RDP (paramètre activé dans Windows). Vous pourrez configurer des options avancées comme la résolution d'écran, l'audio, ou les ressources partagées.

Si accès distant via Internet, pensez à sécuriser la connexion (VPN, passerelle ...).

coserm.fr

Contact

+33 1 69 11 25 25

info@coserm.fr

6-8 rue de la Closerie
ZAC du Clos aux Pois
91090 LISSES

Google



LinkedIn

